

Modulo Amministrazione

Tramite il modulo di Amministrazione gli utenti aziendali con diritti di accesso, potranno configurare aspetti importanti di RW.

Utenti

Consente la configurazione / abilitazione degli utenti per l'accesso al sistema.

Per ogni utente è possibile specificare il nome di Login e la sua descrizione, la password iniziale (di cui verrà richiesto poi al primo accesso la modifica).

E' possibile definire se l'utente è abilitato ed a quale tipologia di Ruolo è collegato. Es: cliente, agente, Area Manager, Responsabile Vendite, Amministratore.

Essenziale è impostare anche correttamente la lingua dell'utente (il sito è multilingue e cambia in funzione di questo parametro) la nazione e la valuta.

E' possibile specificare quali, tra i moduli disponibili all'azienda rendere disponibile all'utente ed impostare la pagina iniziale all'accesso.

E' possibile reimpostare la password iniziale dell'utente.

Impostazioni Azienda

Consente di configurare parametrizzazioni di vari ambiti ed operatività dell'azienda:

- [APP] richiesta firme al cliente e testi da sottoscrivere
- [APP] Blocchi Fido e Scaduto: consente di impostare le soglie per il valore del fido e le soglie dei giorni di scaduto.
- Impostazione informazioni per Axerve
- Valore minimo Ordine: Indica il valore minimo ordine da raggiungere per l'acquisizione dell'ordine, quello in anagrafica cliente prevale su questo.

Template Email

Consente di creare liberamente un template da usare per l'invio delle email

Mail stato Ordini

Definisce per gli stati ordine disponibile, a chi mandare le email di conferma ordine

Mail Ordini Configurazione

Definisce i parametri da utilizzare per inviare le email

Utenti Log

Log degli accessi al sistema

Pubblica Files

Consente il caricamento di file speciali del sistema che devono rispettare questi nomi:

- ordini_bootstrap.min.css: contiene il css di configurazione con le informazioni per la colorazione dei vari ambiti di Roadwarrior.
- background.png: è il file grafico che determina lo sfondo della pagina di login e degli ordini
- logotop.png: è il file grafico che determina il logo che appare sopra la machera di inserimento credenziali

From:

<https://kb.analytic.it/> - **kb.analytic.it**

Permanent link:

https://kb.analytic.it/roadwarrior_moduli_amministrazione?rev=1590500956

Last update: **2024/06/21 09:56**

